



# DMT-SOFT

(инструкция по эксплуатации)


# Оглавление

<b>1</b>	<b>Запуск программного обеспечения .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Подключение регистраторов .....</b>	<b>3</b>
2.1	Добавление регистраторов.....	3
2.2	Индикация .....	4
<b>3</b>	<b>Меню программы.....</b>	<b>4</b>
3.1	Вкладка «Регистраторы» .....	4
3.2	Вкладка «Архив».....	5
3.3	Вкладка «Настройки» .....	6

# Запуск программного обеспечения

Для работы с одной базой, подключите ее к ПК. Откройте программное обеспечение «DMT-SOFT» (для баз с припиской PRO, подключите монитор, клавиатуру, мышь и включите её – программное обеспечение откроется автоматически после запуска).


При включении программы вы попадаете во вкладку «Архив».



## Подключение регистраторов

### Добавление регистраторов



Перейдите во вкладку «Регистраторы». Вставьте один регистратор в док-станцию. Подождите 5-10 секунд и у Вас должно получиться следующее:



Это означает, что регистратор успешно опознан программой. Повторите то же самое для всех своих регистраторов.

## Индикация

Подключенное устройство выделено в интерфейсе программы, и имеет более светлый оттенок, как на скриншоте ниже:

Подключенное	Не подключенное (зарегистрированное)
 <p>DMT-5</p> <p>SN устройства: 31064344</p> <p>Заряд: 100 %</p> <p>Файлы: 100 %</p>	 <p>DMT-5</p> <p>SN устройства: 31064344</p> <p>Заряд: 100 %</p> <p>Файлы: 100 %</p>

## Меню программы


### Вкладка «Регистраторы»

В данной вкладке перечень всех зарегистрированных устройств, их название, модель, состояние заряда и скачки файлов.

При нажатии на изображение с регистратором появляется окно с дополнительной информацией об устройстве и кнопка удаления его из программы.

### Регистратор ✕

Модель **DMT-5** ID регистратора **31064344**



Онлайн **11:44 17.05.2023**

Регистрация **11:30 17.05.2023**

Файлов загружено **100 %**

Заряд **100 %**

Вы можете удалить регистратор из системы Удалить

## Вкладка «Архив»

В данной вкладке доступен список скаченных файлов, с возможностью сортировки по:

- типу файлов (Видео/Изображения/Аудио)
- дате выгрузки
- дате записи
- по ID регистратора

### Фильтры



Дата выгрузки



Сб 1 июль 2023

Вт 1 авг 2023

Регистратор

DMT-10-D3237c



## Вкладка «Настройки»

В данной вкладке доступна возможность изменения пути к общей папке с данными от регистраторов, возможность отображения OFFLINE-устройств (при значении «Выключено» в программе будут показываться только подключенные к базе регистраторы), возможность включить полноэкранный режим программы. Также имеется возможность указать путь к файлу с лицензионным ключом.

Настройки

Общие

Путь к директории хранения файлов:

Отображение OFFLINE устройств:

На весь экран:

Лицензия

ID оборудования: AF3K-iycA-AAA=

Ключ: